


# 家族で楽しむソーイング 親子エプロン




## 子どもエプロンの作り方 1



① 右図のサイズで布を裁ちます。



\* 作り方は140cm用です。サイズを小さくする時は、10cmごとに丈を5cm、横幅を各3cm減らしてサイズ調節してください。



② ①a、①a'、①b、①c の順に三つ折りして縫います。  
①d、①d'はひもを通すので、2cmあけて縫います。



### 材料

子どもエプロン (身長約140cm)

生地 約108cm×70cm

※ボーター柄で柄合わせをする場合は約108cm×80cm

カラーひも 太 2m

カラーループエンド15mm 2個

パパママエプロン (ウエスト約80cm)

生地 約108cm×80cm



※ボーター柄で柄合わせをする場合は約108cm×100cm

持ち手接着芯<25mm> 2m


カラーDかん 25mm 2個

## 子どもエプロンの作り方 2

③ ポケットを作り本体に付けます。



④ 2mのカラーひも太を通します。端をループエンドで止めてできあがりです。



## パパ・ママのカフェエプロンの作り方 1

① 右図のサイズで布を裁ちます。

② 腰ひもを持ち手接着芯で作ります。


持ち手接着芯〈25mm〉を□

表地・裏地の両方に接着します。

接着芯のスリット部で折り、2枚を合わせて縫います。

片端は中へ折り込み端から0.2cmを縫います。




接着の方法は商品の説明書をご覧ください。




※片方は中に折り込みません。

③ 本体を縫います。両サイドを三つ折りにして縫います。


すそも三つ折りにして縫います。



腰ひも 59cm×5cm 2本




45cm×5cm 2本



※ウエストの長さを調節する時は、腰ひもの長さで調節して下さい。

## パパ・ママのカフェエプロンの作り方 2

④ ポケットを作り、本体に縫い付けます。



⑤ ②で作った腰ひもをはさんでエプロン上部を三つ折りにします。左下の丈夫な縫い付け方を参考にして縫います。最後に仕上げアイロンをしてできあがりです。

