




### クラウンの編み方


追い目…B糸  
行き目…A糸



### ①クラウンを編みます。(左図)

1. A糸でくさり編みの作り目(72目)を作ります。
2. 輪編みのアフガン編み(表編み)で12段編みます。13段目から22段まで分散減目しながら編みます。
3. 22段めの行き目(8目)にA糸を通してトップの中央をしぼります。

### ＜編み目記号＞



①…最初の目の目印として段数マーカーをつけましょう

### おでかけクロッシュ デザイン：佐野 純子

#### ＜用具＞

- クローバードブルフックアフガン針 12号
- クローバースタッチマーカー 1個
- とじ針

#### ＜材料＞

Live in Clover

- A…ノスタルジア(紺) 60-976 40g
- B…ノスタルジア(グリーン) 60-979 30g
- C…カンパーニュ(紺系) 60-906 25g


#### ＜ゲージ＞ 10cm平方

- 表編み 13目×12段
- 模様編み 12目×14.5段

#### ＜出来上がり寸法＞


- 頭回り 55cm 深さ 17cm(ブリムを含まない)

ダブルフックアフガン針  
12号の片方のかぎを使用  
します



### ブリムの編み方

追い目…A糸  
行き目…C糸



### ②ブリムを編みます。(左図)

1. クラウンの作り目からC糸で(80目)拾います。(ブリムの1段めの行き目になります。)
2. 模様編みで10段増減なく編みます。
3. C糸でダブルフックアフガン針の一方のかぎを使って縁編み(細編み1段、引き抜き編み1段)を編みます。